



SVĚT

WEBDISPEČINKU

**Speciální číslo – WD Fleet
seznam změn verze 1.2.0 a 1.2.1
11/2020**

OBSAH ČÍSLA

Speciální číslo – WD Fleet seznam změn verze 1.2.0 a 1.2.1	3
Změny verze 1.2.0 - Kompatibilita s Android 10	4
Zjednodušení instalace a upgrade	6
Spuštění navigace bez přihlášení	8
Navigace - upozornění pro řidiče	9
Filtrování zpráv	10
Povinnost zadání doplňujícího textu	11
Vylepšené měření spotřeby dat	12
Nové jazyky	13
Informace výpadku datového signálu	14
Ostatní změny	15
Změny verze 1.2.1 - Odeslání souboru z WD Fleetu	16
Zpráva pro řidiče s přílohou	17
Přepnutí klávesnice Sygic/Android	19
Nastavení jazyka a hlasu navigace Sygic	20
Opakované zadání akce u zastávky – snímání čárového kódu	21
Ostatní změny	22
Závěr	23




Redakce
Adresa redakce:
Princip a.s.
Hvězdoва 1689/ 2a
140 00 Praha 4 – Nusle

Redakční email:
webdispecink.tlm@eurowag.com

Speciální číslo – WD Fleet seznam změn verze 1.2.0 a 1.2.1

Ke dni 18.11.2020 jsme vydali novou verzi aplikace WD Fleet 3D 1.2.1 (590).

V tomto čísle časopisu bychom rádi představili popis změn. Pro úplnost uvádíme všechny změny provedené od verze 1.1.0 a to změny 1.2.0 a 1.2.1. Popis instalace aplikace včetně popisu změn je k dispozici na našich webových stránkách v sekci Podpora – Manuály v souboru Postup instalace WD Fleet 3D 1.2.1 a seznam změn verze 1.2.0 a 1.2.1




Změny verze 1.2.0 - Kompatibilita s Android 10

V Android 10 dochází ke změně způsobu licencování aplikace WD Fleet i navigace Sygic. Místo IMEI jsou nyní obě aplikace vázány na Android ID.

Při update mobilního zařízení na Android 10 je třeba provést následující:

a) V Nastavení / Firma / Licenční kódy pro mobilní aplikace – uvolnit kód a následně znovu zadat stejný licenční kód do aplikace WD Fleet . Licenční kód bude nyní vázán na nové Android ID.


b) Nahlásit původní IMEI zařízení a nové Android ID na oddělení podpory z důvodu změny, kterou je potřeba provést pro obnovení licence Sygic



Ve verzi 1.2.1 je Android ID již v přihlašovací obrazovce WD Fleetu - Android ID najdete pod tlačítkem Přihlásit.

Změny verze 1.2.0 - Kompatibilita s Android 10

c) Android ID získáte v aplikaci WD Fleet - Nastavení / Informace o aplikaci a zařízení / Kód zařízení .
A také ve Webdispečinku v Nastavení / Firma / Licenční kódy pro mobilní aplikace . Po obnovení licence ve sloupci IMEI.



23:58 100%
← WD! [Grid] [Steering Wheel] [User]

Verze aplikace 1.2.1 (590)


Čas sestavení 11.11.2020 17:18:09

Stav Push notifikací Aktivní
Pokud jsou aktivní, trasy a zprávy jsou přijaty ihned po odeslání z Webdispečinku

Kód zařízení 1f367584c460796c

Nastavení » Firma » Licenční kódy pro mobilní aplikace

Zobrazit neaktivní licence

Kód	Aplikace	Verze	Datum registrace	Imei	Uživatel	Naposledy použito
<input type="text"/>			vše <input type="button" value="vše"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Zobrazit"/>
 UESK-UAD3-VB7F-TV93	WD Fleet 3D	1.2.0	30.07.2020 13:39:14	1f367584c460796c	x	

stránka 1/1 (celkem 1 záznamů)


Zjednodušení instalace a upgrade

Aplikace WD Fleet 3D po stažení z Obchod play již obsahuje i instalaci knihoven navigace Sygic. Stačí tedy nainstalovat samotný WD Fleet a pak kliknout na nabídku Navigace v hlavním menu a provede se instalace navigace Sygic.

Po instalaci zbývá už jen stáhnout mapy přímo v aplikaci Sygic nebo nakopírovat mapy z našeho FTP


ftp://89.185.225.163/Sygic/Sygc_3D/Maps/

Stávající velikost aplikace WD Fleet ke stažení je kolem 80 MB.



Zjednodušení instalace a upgrade

Současně se zjednodušil také upgrade na novou verzi WDFleetu, kdy při integraci nových knihoven - u verze 1.2.0 jsou to knihovny 13.9.9 - stačí po spuštění navigace kliknout na Upgraduj SygicLib.



Spuštění navigace bez přihlášení

Navigaci je nyní možné spustit i bez přihlášení do WD Fleetu – důležité pro případy, kdy dojde k odhlášení z aplikace a při novém přihlášení není k dispozici připojení na internet a řidič potřebuje použít navigaci. Stačí pak kliknout na ikonu v pravé horní části přihlašovacího dialogu.



WD FLEET

SPOLEČNOST

UŽIVATEL

HESLO

Automaticky přihlásit

PŘIHLÁSIT

866991032003983

Navigace - upozornění pro řidiče

Při přenosu trasy 1:1 nebo navigování přes průjezdní body se přehledně zobrazí v náhledu trasy upozornění pro řidiče o omezení na trase dle zadaných parametrů vozidla v navigaci.



Filtrování zpráv

Zprávy lze filtrovat dle těchto kritérií:

Nepřečtené – nové zprávy, které si řidič doposud nepřečetl

Dispečer – jen komunikace dispečer řidič


Doručené – všechny doručené zprávy do WD Fleetu

Odeslané – všechny odeslané zprávy řidičem

Alarmy – pouze alarmové zprávy (nutno nastavit ve Webdispečinku)

Všechny – seznam všech zpráv

Také je možná fulltextová uživatelská filtrace ve všech zprávách pomocí zadaného textu.



Povinnost zadání doplňujícího textu

Ve Webdispečinku na záložce Terminál v části Stav řidiče - zatržítko ve sloupci Povinný doplňující text - lze nastavit povinnost zadání doplňujícího textu při změně činnosti (např. Nakládka, vykládka, Jízda plná ...).

Po nastavení je zadání doplňujícího textu povinné.


Od verze 1.2.1 jsme rozšířili možnosti této funkce takto:

- zadat libovolný text je nyní možné při zahájení (Start) a ukončení (Stop) přepravy
- Lze kombinovat nastavení parametru ve Webdispečinku Povinný doplňující text s nastavením ve WD Fleetu - Nastavení – Nastavení základních funkcí - Vyžadovat doplňující text při změně činnosti – pokud je nastaven:

- Ano – lze zadat doplňující text ke každé činnosti, zadání textu není povinné

- Ano a současně je ve Webdispečinku zatržítko ve sloupci Povinný doplňující text u vybrané činnosti – je zadání textu u této činnosti povinné, u ostatních činností zadání textu povinné není


- Ne a zároveň je ve Webdispečinku na záložce zatržítko ve sloupci Povinný doplňující text u vybrané činnosti – je zadání textu u této činnosti povinné, u ostatních činností se již zadání doplňujícího textu neobjevuje



Vylepšené měření spotřeby dat

V rámci nové diagnostiky nyní dokážeme měřit spotřebu dat WD Fleetu a to s rozdělením na jen WD Fleet, jen Sygic a vše a také s rozlišením spotřeby při připojení na Wifi a Data.


Najdete v nastavení – Diagnostika a pokročilé nastavení - Souhrn datových přenosů.



	Sygic	WD Fleet	All
11/2020	↑↓ 7,69 GB	↑↓ 228 MB	↑↓ 7,93 GB
23.11.2020	↑ 794 kB	↑ 3,45 MB	↑ 8,80 MB
WiFi	↓ 39,83 MB	↓ 115 MB	↓ 155 MB
22.11.2020	↑ 1,18 MB	↑ 2,24 MB	↑ 3,53 MB
WiFi	↓ 7,76 MB	↓ 74,44 MB	↓ 82,61 MB
21.11.2020	↑ 0 B	↑ 0 B	↑ 0 B
WiFi	↓ 0 B	↓ 0 B	↓ 0 B
20.11.2020	↑ 0 B	↑ 0 B	↑ 0 B
WiFi	↓ 0 B	↓ 0 B	↓ 0 B
19.11.2020	↑ 0 B	↑ 0 B	↑ 0 B
WiFi	↓ 0 B	↓ 0 B	↓ 0 B

Nové jazyky

Byl proveden překlad textů menu aplikace do Ruštiny a Ukrajínštiny.




Informace výpadku datového signálu



červená ikona - je zobrazena okamžitě při výpadku internetového připojení



oranžova ikona - zobrazí se po 15 min., pokud WD Fleet přestane komunikovat s Web-dispečinkem





Ostatní změny

Parametr Afinita

Změna hodnoty parametru Afinita pro přiblížení k trase při nastavení Přenést trasu 1:1 – navigace se bude snažit přiblížit co nejdříve k naplánované trase, parametr je nastaven na hodnotu 0,8 z 1.

Kopírování zpráv

Možnost kopírování textu zprávy přímo v seznamu zpráv – krátkým podržením prstu na řádku zprávy - a jejich kopírování do jiných míst aplikace – např. do navigace Sygic nebo i mimo aplikaci – např. do prohlížeče apod. Potvrzení o zkopírování zprávy se zobrazí ve spodní části (bílý text Zkopírováno do schránky na zeleném pozadí).

Nastavení hlasitosti

Úprava nastavení hlasitosti – při spuštění navigaci Sygic se pomocí tlačítek na tabletu mění hlasitost navigace, v menu aplikace bez navigace se pak mění hlasitost upozornění WD Fleetu.

Zvýšení celkové stability aplikace


Změny verze 1.2.1 - Odeslání souboru z WD Fleetu

V nabídce Foto je nyní možné odesílání různých formátů souborů z WD Fleetu do Web-dispečinku.

Po kliknutí na ikonu souboru se nabídne interní úložiště tabletu, kde je možné vyhledat a následně vybrat a odeslat soubor z tabletu. Při odesílání se soubor obarví žlutě, po úspěšném odeslání zeleně a pokud se nepodaří jej odeslat tak červeně (např. z důvodu chybějícího datového spojení).


a) podporovány jsou soubory pdf, docx, jpg, wmv apod.

b) velikost souboru je omezena takto - do 1 MB se odešle bez omezení, při velikosti 1 – 10 MB se zobrazí doporučení odeslat pomocí připojení k WIFI, soubor nad 10 MB odeslat nelze.




Zpráva pro řidiče s přílohou

Z Webdispečinku ve standardním rozhraní pro zprávy je možné odeslat zprávu s přílohou typu Soubor a tuto přílohu je pak možné otevřít ve WD Fleetu (v případě že je nainstalován prohlížeč příslušného formátu souboru).




Zpráva pro řidiče s přílohou

- a) podporovány jsou tyto formáty – xls,xlsx, doc, docx, pdf, png, jpg, jpeg, gif.
- b) z Webdispečinku lze odeslat soubory do velikosti 1MB
- c) zpráva je ve WD Fleetu identifikována sponkou – červené podbarvení – zpráva ještě nebyla stažena, zelené podbarvení - zpráva byla úspěšně stažena
- d) zprávu je potřeba nejprve stáhnout a následně je možné si ji zobrazit
- e) stahovat je možné více zpráv najednou
- f) pokud je nastaveno potvrzování přečtení zpráv, je zpráva označena jako přečtená po stažení a zobrazení přílohy




Přepnutí klávesnice Sygic/Android

Nastavení – Nastavení zařízení
– Typ klávesnice (Sygic) – při
volbě Sygic řeší problém se
zadáním mezery při vyhledá-
vání adres v Sygicu (vybraná
zařízení).




Nastavení jazyka a hlasu navigace Sygic

V nastavení WD Fleetu je možné nastavit samostatně jazyk Sygic a hlas navigace Sygic. Defaultně je Jazyk (Sygic) i Hlasové upozornění (Sygic) nastaveno dle nastavení parametru Jazyk.



Opakované zadání akce u zastávky – snímání čárového kódu

Pokud je u zastávky zadána akce typu snímání čárového kódu, je možné snímat několik čárových kódů za sebou - bylo přidáno tlačítko pro snímání dalšího čárového kódu v jednom kroku. Snímání je možné kombinovat s ručním vkládáním čárového kódu, jako oddělovač kódů se používá znak čárka.



Ostatní změny

Tankování – náklady

Při nastavení Zobrazovat pouze ručně zadané náklady = Ano – se zobrazí a dají editovat pouze ručně vložené náklady a to včetně ručně vložených mimo WD fleet přímo ve Webdispečinku.

Ukončení platnosti uživatele WD Fleetu

Smazání nebo ukončení platnosti uživatele WD Fleetu – při synchronizaci se serverem Webdispečinku (cca každých 5 min) dojde k odhlášení uživatele a zobrazí se dialog pro nové přihlášení, platí i při nastavení automatického přihlašování uživatele.

Plnění řidiče do stazky

Při Nastavení vozidla a řidiči – Měnit řidiče dle identifikátoru ve vozidel = Ne, se zde zadaný řidič propisuje do Stazky (pouze pro vozidla bez identifikace řidiče chip, karta, WD Driver).

Notifikace a způsoby ukončování WD Fleetu – došlo ke sjednocení chování

a) Ukončení pomocí šipky zpět (dialog Chcete ukončit WD Fleet?) – aplikace je vypnutá (bez synchronizace se serverem), notifikace (nová zpráva, trasa apod.) se zobrazí (min každých 5 min).

b) Ukončení aplikace v seznamu běžících aplikací – aplikace je zapnutá a běží na pozadí – mohou spotřebovávat data (synchronizace se serverem apod.), notifikace se zobrazí.

c) Ukončení odhlášením z aplikace (Nastavení – Odhlásit se) - aplikace je vypnutá (bez synchronizace se serverem), čistí se databáze (výmaz starých dat aplikace), nezobrazují se žádné notifikace.

d) Změna vozidla – restartuje se kompletně synchronizace i notifikace pro nové vozidlo.

ZÁVĚR

Věříme, že jste v článku tohoto speciálního čísla časopisu našli užitečné informace, které Vám ještě více usnadní práci s Vaším vozovým parkem.

Děkujeme za Vaši důvěru.

KONTAKTY

Poskytovatel systému

PRINCIP a.s.
Hvězdova 1689/ 2a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 41690311 DIČ CZ41690311

Pracovní doba

Po - Čt 07:30 – 16:30
Pá 07:30 – 14:00

Technická podpora SW

PRINCIP a.s. – provozovna Olomouc
Ladova 389/10
779 00 Olomouc
tel. +420 233 555 111
e-mail
webdispecink.tlm@eurowag.com
www.webdispecink.cz

